

## Datenübermittlung durch die DGUV

### Teil a) Datensatz Mitgliedsnummern

(Export der DGUV)

#### 1 VOSZ - Vorlaufsatz

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

M = Mussangabe

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                           | Inhalt / Erläuterung                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br>KE                  | Kennung des Vorlaufsatzes<br><b>VOSZ</b>                                                                                                                                                                                     |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br>VFMM | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:<br><b>UVMNR</b> = <i>Meldung von Mitgliedsnummern durch die UV-Träger</i>                                                                                         |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-<br>ABSENDER<br>BBNRAB    | Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                                                                                                                    |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFAENGER<br>BBNREP      | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                                                                                                                    |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br>ED         | Datum der Erstellung der Datei in der Form:<br>jhjmmmtt                                                                                                                                                                      |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br>DTNR           | Dateifolgenummer<br><b>000000 – 999999</b><br>Die jährliche Gesamtlieferung besitzt die Dateifolgenummer 000000. Der auf die Gesamtlieferung folgende tägliche Änderungsdienst beginnt dann mit der Dateifolgenummer 000001. |
| 054-103 | 050 | an  | K   | NAME-ABSENDER<br>NAAB          | Kurzbezeichnung des Absenders                                                                                                                                                                                                |
| 104-105 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br>VERN            | Versionsnummer des Vorlaufsatzes<br>01                                                                                                                                                                                       |

## 2 DSMNR - Datensatz Mitgliedsnummern (Export)

### Zeichendarstellung:

Typ:

Zeichensatz ISO 8859-15

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

M = Mussangabe

| Feld                     | Länge | Typ | Art | Name                            | Inhalt / Erläuterung                                             |
|--------------------------|-------|-----|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Daten zum Betrieb</b> |       |     |     |                                 |                                                                  |
| 001                      | 015   | an  | M   | BBNR-UV<br><i>BBNRUV</i>        | Betriebsnummer des UV-Trägers<br>(derzeit 8 Stellen)<br>nnnnnnnn |
| 002                      | 020   | an  | M   | Mitgliedsnummer<br><i>UVMNR</i> | Mitgliedsnummer (normalisiert)                                   |

### Beispiel:

„15141364            022301429            “

### 3 NCSZ - Nachlaufsatz

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                                  | Inhalt / Erläuterung                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----|-----|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                  | Kennung des Nachlaufsatzes<br><b>NCSZ</b>                                                                                                                                                                                    |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br><i>VFMM</i> | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:<br><br><b>UVMNR</b> = <i>Meldung von Mitgliedsnummern durch die UV-Träger</i>                                                                                     |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>        | Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                                                                                                                    |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>      | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                                                                                                                    |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM- ERSTEL<br>LUNG<br><i>ED</i>    | Datum der Erstellung der Datei in der Form:<br>jhjmmmtt                                                                                                                                                                      |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>           | Dateifolgenummer<br><b>000000 – 999999</b><br>Die jährliche Gesamtlieferung besitzt die Dateifolgenummer 000000. Der auf die Gesamtlieferung folgende tägliche Änderungsdienst beginnt dann mit der Dateifolgenummer 000001. |
| 054-061 | 008 | n   | M   | ANZAHL-SAETZE<br><i>ZLSZ</i>          | Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)                                                                                                                                                               |
| 062-063 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERNR</i>           | Versionsnummer des Nachlaufsatzes<br><b>01</b>                                                                                                                                                                               |

**Teil b) Datensatz Gefahrtarifstellen**

(Export der DGUV)

**1 VOSZ - Vorlaufsatz****Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

M = Mussangabe

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                                  | Inhalt / Erläuterung                                                                                                                   |
|---------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                  | Kennung des Vorlaufsatzes<br><b>VOSZ</b>                                                                                               |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br><i>VFMM</i> | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:<br><b>UVGTV</b> = <i>Meldung der Gefahrtarifstellen durch die UV-Träger</i> |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-<br>ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>    | Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                              |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>      | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                              |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br><i>ED</i>         | Datum der Erstellung der Datei in der Form:<br>Jhjjmmtt                                                                                |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>           | Dateifolgenummer<br><b>000001 – 999999</b>                                                                                             |
| 054-103 | 050 | an  | K   | NAME-ABSENDER<br><i>NAAB</i>          | Kurzbezeichnung des Absenders                                                                                                          |
| 104-105 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERNR</i>           | Versionsnummer des Vorlaufsatzes<br>01                                                                                                 |

## 2 DSGTV - Datensatz Gefahrtarifstellen (Export)

### Zeichendarstellung:

Typ:

Zeichensatz ISO 8859-15

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

M = Mussangabe

| Feld                     | Länge | Typ | Art | Name                      | Inhalt / Erläuterung                                                                                                                |
|--------------------------|-------|-----|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Daten zum Betrieb</b> |       |     |     |                           |                                                                                                                                     |
| 001                      | 015   | an  | M   | BBNR-GTS<br><i>BBNRGT</i> | Betriebsnummer des UV-Trägers, dessen Gefahrtarif angewendet wird (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn |
| 002                      | 008   | an  | M   | GT-STELLE<br><i>GTST</i>  | Gefahrtarifstelle                                                                                                                   |

### Beispiel:

„15141364      550      “

### 3 NCSZ - Nachlaufsatz

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

| Stellen | Lg  | Typ | Art | Name                                  | Inhalt / Erläuterung                                                                                                                       |
|---------|-----|-----|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-004 | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                  | Kennung des Nachlaufsatzes<br><b>NCSZ</b>                                                                                                  |
| 005-009 | 005 | an  | M   | VERFAHRENS-<br>MERKMAL<br><i>VFMM</i> | Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:<br><br><b>UVGTV</b> = <i>Meldung der Gefahrtarifstellen durch die UV-Träger</i> |
| 010-024 | 015 | an  | M   | BBNR-ABSENDER<br><i>BBNRAB</i>        | Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                                  |
| 025-039 | 015 | an  | M   | BBNR-EMPFAENGER<br><i>BBNREP</i>      | Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br>nnnnnnnn                                  |
| 040-047 | 008 | n   | M   | DATUM- ERSTEL<br>LUNG<br><i>ED</i>    | Datum der Erstellung der Datei in der Form:<br>jhjmmmtt                                                                                    |
| 048-053 | 006 | n   | M   | LFD-DATEI-NR<br><i>DTNR</i>           | Dateifolgenummer<br><b>000001 – 999999</b>                                                                                                 |
| 054-061 | 008 | n   | M   | ANZAHL-SAETZE<br><i>ZLSZ</i>          | Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)                                                                             |
| 062-063 | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br><i>VERNR</i>           | Versionsnummer des Nachlaufsatzes<br><b>01</b>                                                                                             |